

# Hébergement Web

## Comment se connecter sur PuttY avec compte SSH

Dans ce guide, vous apprendrez à vous connecter en SSH sur Windows à l'aide du client Putty si votre forfait vous propose un ou plusieurs comptes SSH. Allons y !

Voici les étapes pour une connexion SSH sur Windows :

1. Téléchargement du client Putty
2. Collecte d'informations d'accès SSH
3. Connexion à votre VPS

### Étape 1 - Téléchargement du client Putty

Vous pouvez télécharger la dernière version du client Putty [ici](#).


### Étape 2 - Collecte d'informations d'accès SSH

Une fois que le client Putty est installé sur votre système, vous devez localiser les détails nécessaires pour établir votre connexion SSH.

La procédure chez Camoo Sarl est la suivante:

Après vous être connecté à votre cpnel

ouvrez le menu **SSH/SFTP**



ensuite cliqué sur **Gérer vos compte SSH/SFTP**

## Hébergement Web



enfin cliqué sur **Détails** ce dans ce panel les éléments qui vous seront utiles sont: l'**Hôte**, le **login** ou **non d'utilisateur** et du **mot de passe**

Détails SSH/SFTP
×


SSH/SFTP	ssh
Description	Default SSH/SFTP Account
Repertoire	/home/wellne1657/
Mot de passe	<div> <div>••••••••</div> <div>Afficher le mot de passe</div> </div>
Port	22
Hôte	ftp-c46-1.ewodi.net

Annuler

### Étape 3 - Connexion à votre VPS

- Ouvrez le client Putty que vous venez de télécharger.
- Entrez vote **hôte** et cliquez sur le bouton **Open** pour continuer.

## Hébergement Web




- Vous devrez d'abord renseigner votre nom d'utilisateur après **Login as:** . Après avoir entré votre nom d'utilisateur, appuyez simplement sur le bouton **Entrée** de votre clavier.

## Hébergement Web



- Maintenant, vous devrez saisir votre mot de passe. Il vous suffit d'entrer votre mot de passe et de continuer en appuyant sur le bouton **Entrée** de votre clavier.


## Hébergement Web



IMPORTANT! Vous ne verrez aucune indication sur l'écran lors de la saisie de votre mot de passe (ni même des \*\*\*\*)

Binvenue sur votre interface **SSH** sur **Camoo**

## Hébergement Web



```
ftp-c46-1.ewodi.net - PuTTY
login as: [redacted]
ssh_mmcons1189@ftp-c46-1.ewodi.net's password:
CAMOO
Welcome!
This server is hosted by Camoo Hosting. If you have any questions or need help,
please don't hesitate to contact us at support@camoo.hosting
Last login: Fri Jul 3 13:38:37 2020 from 154.72.163.53
[redacted]@ftp-c46:~$
```

Référence ID de l'article : #1130

Auteur : Camoo Sarl

Dernière mise à jour : 2020-07-03 17:57